



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE  
URGENȚĂ TIMIȘOARA**  
**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**  
 Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041  
 Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046  
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>  
 E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



**SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE**  
 Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

### AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2021

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 08.2021	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 08.2021
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	58	1
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	179	1
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	10	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	144	5
6.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	1	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	34	2
8.	TOTAL	426	9

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
08	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	BO II	16.08.2021, ora 10,25	SO 2 (periferic)	NTG/ m <sup>3</sup> aer = 551
	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	BO III	03.08.2021, ora 10,12	SO 1 - tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 230 SCN metilino-sensibil
		MEDICINA MUNCII	03.08.2021, ora 11,38	Salon nr. 1- tegument mana medic rezident	UFC/ ml = 300 SCN metilino-sensibil
	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII / DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	GASTROENTEROLOGIE	11.08.2021, ora 11,15	Cabinet endoscopie - apa spalare chirurgicala	Colonii Myroides spp.
		ATI II	10.08.2021, ora 11,19	Salon E3 - boboc	Colonii Acinetobacter baumannii complex
		BO V - GINECOLOGIE	10.08.2021, ora 10,27 19.08.2021, ora 9,45	Spalator chirurgi - SO2 - apa spalare chirurgicala Spalator chirurgi - SO3 - apa spalare chirurgicala	Colonii Myroides spp. Colonii Sphingomonas paucimobilis
		CHIRURGIE MAXILO-FACIALA	16.08.2021, ora 11,48	Ambulatoriul integrat - Cabinet nr. 1 - oglinda	Colonii Aspergillus spp.
	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	OFTALMOLOGIE	17.08.2021, ora 11	Oficiul alimentar - bol inox	Colonii Acinetobacter spp.



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE  
URGENȚĂ TIMIȘOARA**  
**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**  
Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041  
Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046  
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>  
E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



**SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE**  
Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

## AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2021

### INTERPRETARE DATE CONFORM :

ORDIN MS nr. 961/ 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare - Anexa nr. 2

#### Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

" Interpretare:

- a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.
- b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m<sup>3</sup> aer, cu absenta florei hemolitice."

#### Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvoltă sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."

#### Controlul bacteriologic al sterilitatii

"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."

#### Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:

- a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;
- b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;
- c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;
- d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;
- e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."